

Outlookのメール設定

(バージョンによって画面が異なる場合がございます)

1. インストールした「Outlook」を開く

Outlook

メール アドレス

① XXXX@potato.ne.jp

詳細オプション ②

③ ☒ 自分で自分のアカウントを手動で設定

接続 ④

アカウントがない場合 開始するには、Outlook.com の アドレスを作成します。

- ① メールアドレスを入力する
- ② 「詳細オプション」をクリック
- ③ チェックマークを付けて手動設定へ
- ④ 「接続」をクリック

2. 「pop」を選択する

Outlook

詳細設定

Microsoft 365 Outlook.com Exchange Google

pop IMAP Exchange 2013 以前

前に戻る

3. パスワードを入力し、「接続」をクリック

POP アカウントの設定
XXXX@potato.ne.jp (別のユーザー)

パスワード

ポテで発行したメールアドレスを設定される方は、「ポテインターネット会員登録通知書」に記載のパスワードを入力してください。
※環境設定メニューでパスワードを変更された方は、変更後のパスワードを入力してください。

前に戻る

接続

4. 受信メールの情報を入力する

pop アカウントの設定
XXXX@potato.ne.jp

受信メール

ユーザー名 ①

パスワード ②

③ ☒ パスワードを保存する

サーバー ③ ポート ④ 995

⑤ ☒ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要
☐ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

⑥ 送信メール

- ① ユーザー名：「メールアドレス」を入力
- ② パスワード：「3」で入力したものと同様
- ③ サーバー：mail.potato.ne.jp
- ④ ポート番号：995
- ⑤ 次の箇所にチェックマークをつける
→「このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要」
- ⑥ 「送信メール」をクリックする

5. 送信メールの情報を入力する

POP アカウントの設定
XXXX@potato.ne.jp

受信メール

送信メール ①

サーバー ① ポート ② 587

暗号化方法 ③ STARTTLS

サーバーのタイムアウト

☐ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

④ ☒ 送信 (SMTP) サーバーには認証が必要です

⑤ ☒ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する
☐ ユーザー名とパスワードを使用してログイン
☐ メールを送信する前に受信メール サーバーにログインする

⑥ 次へ

- ① サーバー：mail.potato.ne.jp
- ② ポート番号：587
- ③ 暗号化方法：STARTTLS
- ④ 次の箇所にチェックマークをつける
→「送信(SMTP)サーバーには認証が必要です」
- ⑤ 次の箇所を選択する
→「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」
- ⑥ 「次へ」をクリック

メールの設定はリモートでもご対応しております。
リモートを希望される方はポテまでお問い合わせください。