Outlookのメール設定(potato.ne.jp の場合)

(バージョンによって画面が異なる場合がございます)

1. インストールした「Outlook」を開く




- ① メールアドレスを入力する
- ②「詳細オプション」をクリック
- ③ チェックマークを付けて手動設定へ
- ④「接続」をクリック

2. 「pop」を選択する



3. パスワードを入力し、「接続」をクリック




4. 受信メールの情報を入力する



- ① ユーザー名:「メールアドレス」を入力
- ② パスワード:「3」で入力したものと同様
- ③ サーバー: mail.potato.ne.jp
- 4 ポート番号:995
- ⑤ 次の箇所にチェックマークをつける
 →「このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要」
- ⑥「送信メール」をクリックする

5. 送信メールの情報を入力する



- ① サーバー:mail.potato.ne.jp
- ② ポート番号:587
- ③ 暗号化方法:STARTTLS
- ④ 次の箇所にチェックマークをつける→「送信(SMTP)サーバーには認証が必要です」
- ⑤ 次の箇所を選択する →「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」
- ⑥「次へ」をクリック

メールの設定はリモートでもご対応しております。 リモートを希望される方はポテトまでお問い合わせください。



旭川ケーブルテレビ株式会社

Outlookのメール設定(hokkai.net の場合)

<mark>(バージョンによって</mark>画面が異なる場合がございます)

1. インストールした「Outlook」を開く




- ① メールアドレスを入力する
- ②「詳細オプション」をクリック
- ③ チェックマークを付けて手動設定へ
- ④ 「接続」 をクリック


2.「pop」を選択する



3. パスワードを入力し、「接続」をクリック



4. 受信メールの情報を入力する



- ① ユーザー名:アカウント(メールアドレスの@より前)を入力
- ② パスワード:「3」で入力したものと同様
- ③ サーバー: potatoO.hokkai.net
- ④ ポート番号:110
- ⑤「送信メール」をクリックする

5. 送信メールの情報を入力する



- ① サーバー: potatoO.hokkai.net
- ② ポート番号:587
- ③ 暗号化方法:自動
- ④ 次の箇所にチェックマークをつける
 →「送信(SMTP)サーバーには認証が必要です」
- ⑤ 次の箇所を選択する
 - →「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」
- ⑥「次へ」をクリック

メールの設定はリモートでもご対応しております。
リモートを希望される方はポテトまでお問い合わせください。



旭川ケーブルテレビ株式会社