

Thunderbirdのメール設定 (potato.ne.jp の場合)

(バージョンによって画面が異なる場合がございます)

1. インストールした「Thunderbird」を開く

既存のメールアドレスのセットアップ

現在のメールアドレスを使用するには、そのアカウント情報を記入してください。
Thunderbird が自動的に有効なサーバー設定を検索します。

あなたのお名前
① ポテト 太郎

メールアドレス
② XXXX@potato.ne.jp

パスワード
③ ●●●●●●●●

☒ パスワードを記憶する

キャンセル ④ 続ける

あなたの認証情報はローカルのあなたのコンピュータにのみ保存されます。

①「あなたのお名前」を入力

②「メールアドレス」を入力

③「パスワード」を入力

※ポテトで発行したメールアドレスを設定される方は、
「ポテトインターネット会員登録通知書」に記載の
パスワードを入力してください。
なお、環境設定メニューでパスワードを変更された方は、
変更後のパスワードを入力してください。

④「続ける」をクリックする

2. 送受信サーバーの情報を入力する

① 手動設定

受信サーバー

プロトコル: ② POP3

ホスト名: ③ mail.potato.ne.jp

ポート番号: ④ 995

接続の保護: ⑤ SSL/TLS

認証方式: ⑥ 通常のパスワード認証

ユーザー名: ⑦

送信サーバー

ホスト名: ⑧ mail.potato.ne.jp

ポート番号: ⑨ 587

接続の保護: ⑩ STARTTLS

認証方式: ⑪ 通常のパスワード認証

ユーザー名: ⑫

詳細設定

再テスト キャンセル ⑬ 完了

空欄のフィールドは Thunderbird が自動検出を試みます。

あなたの認証情報はローカルのあなたのコンピュータにのみ保存されます。

①「手動設定」をクリックして入力欄を表示する

受信サーバー

② プロトコル: 「pop3」を選択

③ ホスト名: mail.potato.ne.jp

④ ポート番号: 995

⑤ 接続の保護: SSL/TLS

⑥ 認証方式: 「通常のパスワード認証」を選択

⑦ ユーザー名: 「メールアドレス」を入力

送信サーバー

⑧ ホスト名: mail.potato.ne.jp

⑨ ポート番号: 587

⑩ 接続の保護: STARTTLS

⑪ 認証方式: 「通常のパスワード認証」を選択

⑫ ユーザー名: 「メールアドレス」を入力

⑬「完了」をクリックする

メールの設定はリモートでもご対応しております。
リモートを希望される方はポテトまでお問い合わせください。

Thunderbirdのメール設定 (hokkai.net の場合)

(バージョンによって画面が異なる場合がございます)

1. インストールした「Thunderbird」を開く

①「あなたのお名前」を入力

②「メールアドレス」を入力

③「パスワード」を入力

※ポテトで発行したメールアドレスを設定される方は、「ポテトインターネット会員登録通知書」に記載のパスワードを入力してください。
なお、環境設定メニューでパスワードを変更された方は、変更後のパスワードを入力してください。

④「続ける」をクリックする

2. 送受信サーバーの情報を入力する

①「手動設定」をクリックして入力欄を表示する

受信サーバー

② プロトコル：「pop3」を選択

③ ホスト名：potatoO.hokkai.net

④ ポート番号：110

⑤ 接続の保護：自動

⑥ 認証方式：「通常のパスワード認証」を選択

⑦ ユーザー名：アカウント(メールアドレスの@より前)を入力

送信サーバー

⑧ ホスト名：potatoO.hokkai.net

⑨ ポート番号：587

⑩ 接続の保護：STARTTLS

⑪ 認証方式：「通常のパスワード認証」を選択

⑫ ユーザー名：アカウント(メールアドレスの@より前)を入力

⑬「再テスト」をクリックする

⑭「完了」をクリックする

メールの設定はリモートでもご対応しております。
リモートを希望される方はポテトまでお問い合わせください。